

目 录

[全局返回码说明](#)

全局返回码说明

全局返回码说明

返回码7位数 1-2位为系统分类 3-4位为模块 5-7位为功能项

系统分类

代码00xxxxx	系统名称	说明
_____	_____	_____
10	bv-resource-management-system	DTC资源库服务
11	bv-pixel-stream-system	像素流服务
12	bv-ai-application-manager	分析管理系统
13	bv-comprehensive-management-app-server	数字孪生APP服务
14	bv-work-system-server	工作流系统
15	bv-digital-twin-app	数字孪生APP
16	bv-universal-user-permission-system	用户系统
17	bv-gateway-zuul	DTS网关服务
18	bv-microservice-auth	DTS授权中心
19	bv-microservice-digitaltwin-center	DTS管理系统
20	bv-microservice-intelligent-spaces	DTS孪生图
21	bv-microservice-server-subscription	DTS服务端订阅
22	bv-microservice-server-subscription-transpond	DTS服务端转发
23	bv-access-gateway	DTS各接入网关
24	bv-webgis-visual-interaction-management-system	DTC管理系统

代码xx00xxxx	模块名称server-management	说明VSS视频流服务
------------	-----------------------	------------

模块分类

注意：工具类错误尽量抛到实现类catch或记录日志

- 25-bv-video-server-management-VSS视频流服务

代码xx00xxx	模块名称	说明
——	——	——
00	公共类	公共组件等问题
01	服务器管理	
02	服务管理	
03	视频源管理	
04	设备管理	

- 16-bv-universal-user-permission-system-用户系统

代码xx00xxx	模块名称	说明
00	公共类	公共组件等问题
01	登录类	内部登录、第三方登录、token校验、获取用户信息等

- 11-bv-pixel-stream-system-像素流服务

代码xx00xxx	模块名称	说明
00	公共类	公共组件、用户权限过滤器等

代码xx00xxx 01	模块名称 长链接通信协议类	说明 客户端与服务端协议通信异常信息
02	功能控制类	场景列表、申请控制、位置、巡逻路径、节点资源、动态看板等
03	三维控制类	鼠标操作、键盘操作、事件监听、自定义事件等
04	标准流媒体服务	相机设备播放、截图、pzt控制等

功能分类

code xxxx000	原code	message
0	0	success 0为成功 其他失败，全系统共用
1600000	10000	未知错误
1601003	9003	登录状态已过期，请重新登录
1601004	50001	appId、appSecret不正确或已被禁用
1601005	50002	用户名或密码错误
1601006	50003	该账号在另一地点登录（此时客户端应执行退出操作）
1601007	50019	登录用户xxx不存在
1601008	50005	账号已禁用，请联系管理员
1601009	50016	账号已被删除，请联系管理员
1601010	50025	登录失败，用户没有该平台权限
1601011	50026	重连失败，重连标识已过期
1601012	50020	距离您上次修改密码已经N天，请重新修改密码
1601013	500	您已连续累计输入错误N次密码，请N分钟后再次尝试/ 密码输入错误N次，连续输错N次时将无法登录
1100000	10000	未知错误

1100001 code	10001 原code	参数错误 message
xxxx000 1100002	9001	权限不足，拒绝访问
1100003	1100003	文件上传失败
1100004	1100004	请求方式不支持，全系统共用
1101000	10003	当前访问人数过多，请稍后重试
1101001	10007	连接失败，当前用户不存在

1101002	10008	连接失败，当前场景不存在
1101003	10009	连接失败，心跳超时请重新创建连接
1101004	10006	格式错误，请检查信令协议格式
1101005	9004	未注册用户，请先用户场景注册
1101006	10005	模块不存在
1101007	10004	函数不存在
1102000	9002	未获得控制权限，请先申请控制权限
1102001	40001	当前他人正在控制中，请稍后重试
1102002	40002	当前场景暂无法控制，请稍后重试
1000000	10000	未知错误
1000001	10001	参数错误
1001001		相对路径不能为空
1001002		相对路径格式错误：不能包含反斜杠
1001003		相对路径格式错误：不能以斜杠结尾或者为多斜杠
1001004		相对路径格式错误：不能包含多斜杠 (比如：//a/b、/a//b、//a//b)
1001005		存储空间不足

1001006	原code	资源列表不能为空
xxxx000		message
1001007		资源路径格式错误：不能包含反斜杠
1001008		资源路径格式错误：不能为斜杠
1001009		资源路径格式错误：不能以斜杠结尾或者为多斜杠
1001010		资源路径格式错误：不能包含多斜杠 (比如：//a/b、/a//b、//a//b)

1001011		获取文件摘要异常
1001012		项目编号不能为空